


Manuell omgångshantering

Manuell omgångshantering kan vara lämplig om man flyttar omgången mellan stallar/lokaler, till exempel i ekologisk och KRAV- produktion. Vid manuell omgångshantering kopplas omgångarna inte automatiskt samman med en lokal. Detta innebär att när man gör en registrering under Ungdjur, måste man alltid registrera vilken omgång som inmatningen berör. Man kan också registrera vilken lokal det gäller men det är frivilligt. Med manuell omgångshantering kan man inte göra någon uppföljning över tiden över omgångar som gått i ett visst stall, då omgång inte kopplas till lokal på samma sätt som med automatisk omgångshantering.

Eftersom all registrering görs på omgång är det viktigt att den som registrerar känner till vilken omgång man arbetar med.

För att ändra inställningarna i WinPig till manuell omgångshantering, gå in under Generellt-Inställningar och ändra omgångshantering till Manuell, se bilden nedan.





Registreringar

- **Skapa omgång:** Skapa en omgång som vanligt där du registrerar omgångens kod, namn, start och slutdatum. Skillnaden gentemot automatisk omgångshantering är att omgången inte kopplas till någon lokal.
- **Ingång, döda, foder:** Skriv in dina ungdjur och fyll i vilken omgång det gäller. Fältet Lokal finns med på bilderna, men används inte av programmet för att automatiskt hålla ordning på omgångarna. Du kan välja att fylla i kolumnen för lokal för din egen skull, eller lämna den tom. Saknas det en kolumn för Omgång kan den läggas till under Layout inställningar. För mer information om hur du ändrar i en layout, se instruktionen [Anpassa layouter](#).



Inställningar för att hämta slakt

Inställningar för att hämta slakt görs under Hämta slaktdata- inställningar . Där finns fältet för lokal med, men kan lämnas tomt då slakten enbart hämtas till ett leverantörsnummer och ej kopplas automatiskt till den lokal man fyllt i.




Slakteri	Leverantörsnr	Lokal Kod	Hämtning startad	Inkludera	Slaktutbytes faktor	Slaktutbyte, %	Under basvikt	Över basvikt
> HKScan (SV 0000			16-09-14	<input checked="" type="checkbox"/>				
HKScan (SV 0001			16-09-14	<input checked="" type="checkbox"/>				
HKScan (SV 0002			16-09-14	<input checked="" type="checkbox"/>				

Koppla slakt till omgång manuellt

När man har hämtat slakt behöver man koppla slakten till omgång manuellt.

Under Ungdjur - Slaktgrupp kan man se den slakt som har hämtats och koppla omgång till leverantörsnummer manuellt. Ett smidigt sätt att göra detta på är att filtrera på leverantörsnummer och sedan registrera vilken omgång det är som hör till det leverantörsnumret. Använd funktionen att markera flera celler, högerklicka och Tilldela värde.



Datum	Datum (Vecka)	Lokal Kod	Omgång Kod	Antal grisar	Totalvikt	Medel vikt	Pris SUMMA	Medel	Kött %	Bäst betalda	Över bäst betalda	Under vikt	Galt	Kasser ade	Kass vikt	Slaktavräkning Slakteri Kod	SE- nummer	Leverantörsnr
14-12-03	49		0001:1	59	5389	91,3	76989	1304,90	58,8	48	11	0	0	0	0,0	Scan		0001
> 15-07-20	30		0001:1				0		0,0	0	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-07-22	30		0001:1			85,5	24372	1282,74	59,7	19	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-07-27	31		0001:1				0		0,0	0	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-07-27	31		0001:1	7	585	83,6	8637	1233,90	58,6	6	0	1	0	0	0,0	Scan		0001
15-07-29	31		0001:1	20	1691	84,6	25385	1269,25	60,1	20	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-08-10	33		0001:1	0	0		0		0,0	0	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-08-12	33		0001:1	27	2561	94,9	38471	1424,85	59,9	26	1	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-08-24	35		0001:1	0	0		0		0,0	0	0	0	0	0	0,0	Scan		0001
15-08-24	35		0001:1	29	2724	93,9	40642	1401,45	60,6	23	5	1	3	1	77,7	Scan		0001
15-08-26	35		0001:1	107	9552	89,3	143558	1341,67	60,4	99	8	0	0	0	0,0	Scan		0001

Kostnader och intäkter från slakteriet måste också registreras manuellt till en omgång. Filtrera på leverantörsnummer och registrera vilken omgång det är som hör till det leverantörsnumret. Även här kan du behöva lägga till en kolumn för att kunna registrera Omgång.



Slaktprognos

Med manuell omgångshantering kan du i slaktprognosen få en överblick över slaktade grisar per vecka men du kan inte följa upp slaktade grisar per lokal/leverantörnummer.

Produktionsnivå och slaktanmärkningar

Produktionsnivå och slaktanmärkningar kan också beräknas fram per omgång. Analyserna går att göra per lokal om en lokal registrerats i samband med ingång, döda och foder, men om djuren flyttats mellan lokaler kommer dock resultaten att bli missvisande. Vid manuell omgångshantering där grisar flyttas mellan lokaler är det därför bättre att ta fram produktionsnivå och slaktanmärkningar per omgång.

Layouter:

- Lägg till kolumnen för omgång under intäkter och kostnader, ingång, döda, foder