

Döda hondjur på produktionsrapport och besättningsanalys

Grundinställningar

På Produktionsrapporten innehåller måttet "Döda hondjur" och "% döda av utgångna" självdöda och avlivade suggor och gyltor i perioden.

Utgångna och döda hondjur	St	63	55	60	63	241
Döda hondjur	St	10	6	14	10	40
% döda av utgångna	%	15,9	10,9	23,3	15,9	16,6

I Besättningsanalysen innehåller måttet "Varav döda st" självdöda och avlivade suggor och gyltor i perioden.

Utgångna djur	31	22	19	27	16	11	15	18	2	1	162
Utgångna djur i %	19,1	13,6	11,7	16,7	9,9	6,8	9,3	11,1	1,2	0,6	4,1
Varav döda st	10	9	5	2	4	1	1	2			34

Alternativ


Inställningen syns i Generella Inställningar, Analys 1, Utgångsorsak döda su. Där anges vilka koder som ska räknas med i "döda" suggor.

Kod 93= Självdöd


Kod 98= Avlivad

OBS!

För att måttet ska beräknas korrekt måste kod 93 och kod 98 vara registrerade i kod 1 på djurens utgång.



Djurnr	Datum	Kod 1	Kod 2	Pris
s876	150911	98	91	



Inställningar

Besättni Extern Registr Analys1 **Analys2** Utskrift

Produktionsrapport

Ta med ekonomirapport Summ. perioder

Besättningen som multisite

Beräknad avv. vikt

Diperiod

Inköpta diande

Utgångsorsak, döda su

Galtanalys

Antal betäckningar St

Medtag bara aktiva galtar Korsbetäckning

Fördelning på kullnr.

Analys endast på omlöp. Omlöpsres.

OK Avbryt Standard

Ibland kan det finnas anledning att analysera andra orsaker än självdöda och avlivade. Då kan koderna i "Utgångsorsak, döda su" ändras till de orsaker som ska analyseras. Om två koder ska analyseras separeras dessa med mellanslag.

Räkna om produktionsrapport eller besättningsanalys med relevant period för att analysera andra koder.

Tänk på att ställa tillbaka koderna till 93 och 98 efter att du analyserat andra koder klart.